

升级奖励 V8.1 操作手册_20200814

适用版本：聚食汇 V8.1 版本	1
应用场景：	1
一、 配置升级奖励	1
二、 设置会员升级规则	2
三、 会员升级规则说明	3
四、 使用升级奖励	7

适用版本：聚食汇 V8.1 版本


应用场景：

升级奖励属于会员权益发布后的新增活动，主要适用于有会员升级功能需求的商家

例如：A 卡类型升级至 B 卡类型。升级成功后可以获得升级奖励。

一、配置升级奖励

登录 ROM 后台—打开会员管理—会员权益设置—对应卡类型--设置权益



设置升级奖励的时间、时段、奖励方式。奖励方式支持多选，多种方式同时赠送。

新建升级奖励

*活动名称 4/25

活动对象

活动时间 至

奖励内容 票券 储值 积分 券包 奖励支持多选

票券

券类型 代金券 实物券 抵扣券

*票券标题 0/9

票券面额 元

使用条件 消费满 元可使用1张票券

有效期 相对日期 固定日期

领取后 生效, 有效天数

每人每次奖励 张

二、设置会员升级规则

会员管理--会员权益设置--升级规则设置内设置好会员的升级规则

升级规则设置

升级依据

启用升级 (指通过累计金额、累计积分、累计储值及一次性储值的升级方式)

累计消费金额 累计积分 累计储值 一次性储值

储值 = 经验值(请输入大于0的整数数值)

普通会员经验值倍数 付费会员经验值倍数

显示经验值 (勾选后, 将在客户端页面中显示经验值信息)

升级条件 (需在卡类型设置中启用“升级”功能属性, 才可在此处设置升级条件)

序号	卡类型名称	升级所需经验值
1	一级白金卡类型	<input type="text" value="0"/>
2	二级黄金卡类型	<input type="text" value="1002"/>
3	三级白金卡类型	<input type="text" value="2004"/>

会员管理--会员权益设置--对应卡类型下--编辑

将需要升级的卡类型勾选上升级。（若 A 卡升级至 B 卡，A 和 B 都需要勾选升级按钮）



三、会员升级规则说明

会员权益发布后，会员升级方式有所改变，由原先的积分升级、消费金额升级、一次性储值升级方式变更为经验值方式升级。

当启用升级后，通过累计金额、累计积分、累积储值、一次性储值方式，将对应的消费金额、积分、储值转换为经验值用于升级。

由 A 升级至 B 卡类型时，A 与 B 两个卡类型都需要勾选上【升级】属性，否则容易导致升级失败！

例如：

选择累计消费金额。在下方设置消费金额与经验值的比例：

1 储值 = 1 经验值 (1:1 方式)

1 储值 = 2 经验值 (1:2 方式)

1 储值 = 3 经验值 (1 : 3 方式) 等.....

设置好以后，在升级条件中，将每个卡类型的升级所需的经验值填写上。

当对应会员卡的经验值达到要求，才会升级。

升级规则设置
×

升级依据

启用升级 (指通过累计金额、累计积分、累计储值及一次性储值的升级方式)

累计消费金额
 累计积分
 累计储值
 一次性储值

消费金额

元 =

经验值(请输入大于0的整数数值)

1:1方式

1:2方式

1:3方式

.....

普通会员经验值倍数

付费会员经验值倍数

显示经验值 (勾选后，将在客户端页面中显示经验值信息)

升级条件 (需在卡类型设置中启用“升级”功能属性，才可在此处设置升级条件)

序号	卡类型名称	升级所需经验值	
1	一级白金卡类型	<input style="width: 60px; text-align: center;" type="text" value="0"/>	控制卡类型升级 所需要的经验值 达到要求才会升级
2	二级黄金卡类型	<input style="width: 60px; text-align: center;" type="text" value="500"/>	
3	三级钻石卡类型	<input style="width: 60px; text-align: center;" type="text" value="1500"/>	

关闭
确定

若商家启用了付费会员，付费会员在**累计金额、累计积分、累积储值**三种升级方式下**可以设置经验值倍数。**

也就是说，付费会员可以比普通会员的升级速度更快，享受更优惠的权益。

例如：

选择累计消费金额。在下方设置消费金额与经验值的比例

1 储值 = 1 经验值 (1:1 方式)

1 储值 = 2 经验值 (1:2 方式)

1 储值 = 3 经验值 (1 : 3 方式) 等.....

付费会员的经验值倍数为 2

那么下图设置中，普通会员消费 1 元 = 1 经验值。付费会员消费 1 元 = 2 经验值。

升级规则设置 ×

累计消费金额
 累计积分
 累计储值
 一次性储值

消费金额 元 = 经验值(请输入大于0的整数数值)

普通会员经验值倍数
 付费会员经验值倍数

普通会员消费1元 = 1*1经验值
付费会员消费1元 = 1*2经验值

显示经验值 (勾选后, 将在客户端页面中显示经验值信息)

升级条件 (需在卡类型设置中启用“升级”功能属性, 才可在此处设置升级条件)

序号	卡类型名称	升级所需经验值
1	一级白金卡类型	<input type="text" value="0"/>
2	二级黄金卡类型	<input type="text" value="1000"/>
3	三级钻石卡类型	<input type="text" value="2000"/>

等级说明 (此说明由系统根据本页面设置内容自动生成并在客户端“会员-等级说明”页面上显示, 不可编辑)

举例说明：

累计消费金额 1000 升级二级黄金卡类型，累计消费金额 2000 升级三级钻石卡类型。

如下图设置：

升级规则设置

选择累计消费金额

累计消费金额 累计积分 累计储值 一次性储值

消费金额 元 = 经验值(请输入大于0的整数数值) **1消费金额 = 1经验值 (1:1方式)**

普通会员经验值倍数 付费会员经验值倍数 **付费会员经验值倍数2**

显示经验值 (勾选后, 将在客户端页面中显示经验值信息)

意思是:
付费会员升级速度比普通会员快。
虽然1消费金额 = 1经验值
但付费会员的倍数 * 2
即1消费金额 = 2经验值

升级条件 (需在卡类型设置中启用“升级”功能属性, 才可在此处设置升级条件)

序号	卡类型名称	升级所需经验值
1	一级白金卡类型	<input type="text" value="0"/>
2	二级黄金卡类型	<input type="text" value="1000"/>
3	三级钻石卡类型	<input type="text" value="2000"/>

当累计消费金额达到1000时, 会员卡界面经验值进度条为1000, 满足条件, 升级二级黄金卡类型

当累计消费金额达到2000时, 会员卡界面经验值进度条为2000, 满足条件, 升级三级钻石卡类型

等级说明 (此说明由系统根据本页面设置内容自动生成并在客户端“会员-等级说明”页面上显示, 不可编辑)

关闭 确定



同样，积分、储值的方式也是转换为经验值的方式升级。

区别在于是累计积分、累计储值还是一次性储值。

一次性储值的升级方式，不支持付费会员经验值倍数。

四、使用升级奖励

当会员满足条件升级到对应卡类型时，公众号上可以收到升级奖励的通知。



右姑娘, 恭喜您获得会员卡升级的奖励!

奖励内容: 80元代金券(2张)

[点击查看【我的奖励】](#)



右姑娘, 恭喜您获得会员卡升级的奖励!

奖励内容: ¥ 69.36 (会员卡余额)

[点击查看【我的奖励】](#)



右姑娘, 恭喜您获得会员卡升级的奖励!

奖励内容: 升级礼包

[点击查看【我的奖励】](#)



右姑娘, 恭喜您获得会员卡升级的奖励!

奖励内容: 888积分

[点击查看【我的奖励】](#)